



## Microsoft Windows Vista Parental Control

### GHID DE UTILIZARE

#### Activarea controlului parental in Windows Vista

Pentru a asigura siguranta familiei cu Windows Vista, mai intai trebuie sa activati controlul parental pentru conturile copiilor. Apoi trebuie sa ajustati restrictiile web, limitarile pe timp, limitarile pentru anumite jocuri si limitari asupra programelor care nu doriti sa fie accesate prin contul respectiv.

Controlul parental il puteti folosi doar pentru conturile create standard, motiv pentru care trebuie sa va asigurati ca fiecare copil are creat un cont standard.


Pentru a seta controlul parental pentru copiii dumneavoastra, trebuie sa va logati la calculator ca administrator (folosind un cont de administrator). (NU veti putea folosi controlul parental asupra unui cont de administrator.)

## Setarea conturilor de user (utilizator) standard

1. Click **Start**, apoi **Control Panel**, si apoi **Add or Remove User Accounts**.
2. Ar trebui sa va apara o casuta de dialog care sa va ceara permisiunea pentru a continua. Click **Continue**.
3. Click **Create a New Account**.
4. Introduceți numele utilizatorului pentru copilul dumneavoastra.
5. Asigurați-va ca optiunea **Standard User** este selectata, apoi dati click pe **Create Account**.
6. Repetati operatiile pentru fiecare copil care va folosi calculatorul.

## Activarea controlului parental

1. Click **Start**, apoi **Control Panel**, si apoi, sub **User Accounts**, click **Set up Parental Controls**. Daca vi se cere parola de administrator sau confirmarea, introduceti parola sau oferiti confirmarea.
2. Faceti click pe contul pentru care vreti sa faceti setarile controlului parental.



3. Click **On, enforce current settings**, apoi dati click pe butonul **OK**.

Parental Controls:  
 On, enforce current settings  
 Off  
 Activity Reporting:

Acum ca ati activat controlul parental pentru contul copilului dumneavoastra, puteti seta raportul de activitate, filtrarea web, limitele pe timp si restrictiile pentru programe si jocuri.

### Setarea restrictiilor web

Pentru a controla ce siteuri web pot accesa copiii si ce programe pot copia, sub **Windows Settings**, dati click pe **Windows Vista Web Filter**.


Cu restrictiile web puteti face urmatoarele:

- Alegeti **Block some websites or content** pentru a bloca anumite siteuri web.
- Alegeti **Only allow websites which are on the allow list** pentru a bloca toate siteurile web cu exceptia celor specificate de dumneavoastra.
- Folositi filtrul incorporat pentru a bloca automat continutul web bazat pe rata de folosire. Puteti ajusta nivelul de restrictie prin **Block web content automatically**.
- Blocati toate downloadurile pentru fisiere


Puteti alege ce nivel de restrictie vreti sa aplicati pentru fiecare membru al familiei (user).

### Setarea limitelor pe timp

Pentru a seta intervalele de timp cand copilul dumneavoastra poate folosi calculatorul, prin **Windows Settings**, click **Time limits**.



Folositi tabelul pentru a seta intervalele de timp cand copilul poate folosi calculatorul.



Orele permise sunt patratele albe, iar cele blocate sunt albastre. Copilul dumneavoastra nu se poate loga pe durata timpilor blocati, iar daca copilul este deja logat cand timpul ii expira el sau ea va fi delogat.

Daca sunteti parinte, atunci stiti ca e nevoie de o atentie mai sporita decat cea de a-l proteja de continuturi inadecvate pe internet sau de contactele cu strainii.

Este de asemenea important sa va asigurati ca copilul dumneavoastra nu petrece in fata calculatorului mai mult timp decat trebuie sau cand ar trebui sa faca altceva.


Dupa ce ati stabilit impreuna cu familia un set de reguli asupra folosirii calculatorului, cu ajutorul controlului parental din Windows Vista va va fi mai usor sa respectati acele reguli.

Controlul parental din Windows Vista este inclus in toate versiunile, mai putin Windows Vista Business, care sunt Windows Vista Ultimate, Home Premium su Home Basic.

Inainte de a incepe personalizarea controlului parental pentru copiii dumneavoastra trebuie sa creati conturi de utilizator pentru fiecare copil.

Dupa ce ati creat conturile puteti ajusta setarile controlului parental pentru fiecare copil in parte.

1. Deschideti panoul de control „**Control Panel**”, si dati dublu-click pe „**User Accounts and Family Safety**”.
2. Selectati contul copilului pentru care doriti sa aplicati restrictii si limitari de timp.
3. In tabel faceti click pe timpii specifici si zilele pentru care nu vreti sa fie folosit calculatorul de copil.



In poza de mai sus casutele albe reprezinta timpii din zilele in care copilul poate folosi calculatorul. Casutele albastre reprezinta timpii din zilele in care copilul nu are voie sa foloseasca calculatorul.

Inainte de a face setarile veti vedea ca toate casutele sunt albe, din cauza ca setarile initiale permit copilului sa foloseasca calculatorul oricand.


Pe masura ce copilul se apropie de limita de timp, el (ea) va primi avertismente ca urmeaza sa-i expire perioada de folosire a calculatorului.

Daca timpul copilului se termina inainte de a se deloga de la calculator, Windows Vista va suspenda sesiunea copilului si va afisa ecranul de intrare in sistem cu utilizatorii creati pentru ca altcineva sa poata folosi calculatorul.

Sesiunea copilului va ramane activa si va fi tinuta minte de windows pentru ca data viitoare cand copilul va intra pe contul sau sa-si reia activitatea de unde a ramas.

## Controlati ce jocuri are voie sa joace copilul

Aici puteti bloca sau permite anumite jocuri bazate pe nivelul de folosire sau grupa de varsta in care se incadreaza sau puteti bloca sau permite anumite jocuri instalate pe calculator.



## Cum sa blocati jocuri dupa continut sau rating (grad de popularitate) oficial

1. Sub **Windows Settings**, click **Games**.
2. Click **Set game ratings**. Alegeti ce sistem de rating vreti sa folositi si apoi setati gradul de popularitate. Controlul parental va permite jocuri la nivelul setat si sub acel nivel.

## Blocarea anumitor jocuri

1. Sub **Windows Settings**, click **Games**.
2. Click **Block or Allow specific games** (blocati sau permiteti jocuri specifice).
3. Click **Always Block** (intotdeauna blocheaza) pentru jocuri pe vreti sa nu le joace copilul dumneavoastra.
4. Click **OK** cand ati terminat de facut setarile si permisiunile pentru jocuri.

## Setarea raportului de activitati

Daca doriti sa vedeti raportul de activitati ale copiilor dumneavoastra, ce jocuri joaca, ce programe folosesc si ce copie, cand sunt online, asigurati-va sa selectati **ON** (deschis) pentru **Activity Reporting** (raportul de activitati). Dati click pe **View activity reports** (vizualizati raportul de activitati) pentru a vedea raportul pentru contul copilului.



**Succes!**